

Qu'est ce que ChronoMedias ?

ChronoMédias est un gestionnaire de téléchargement indispensable si vous voulez transférer sur votre ordinateur les albums de musique disponibles depuis le portail de la Médiathèque.

Quelques informations à son sujet :

Editeur : Bibliomedias.net,

Taille : 37,5Mo

Licence : nécessite un abonnement **valide à la médiathèque**

Langue : Française

Temps de Téléchargement :

En 512K : 10 min 42 sec

En 1024K : 05 min 21 sec

En 2M : 2 min 38 sec

Pré-Requis (les produits suivant doivent être installés sur votre ordinateur) :

Système d'exploitation : Microsoft Windows ME/NT/2000/XP/Vista

Utilisation de Java : Machine Virtuelle Java (JRE à partir 1.6)

Windows Media Player : version WMP 11

DRM: Élément de WMP nécessaire au traitement des fichiers mis en prêt (la mise à jour doit se faire avec Internet Explorer comme navigateur).


Pensez à mettre à jour les DRM de Windows Media Player via le lien suivant :
<http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlupdate.html>

Si votre Pare-feu bloque l'utilisation de ChronoMédias c'est parce qu'il nécessite l'ouverture des ports 21 (FTP), 1024 et 1099 pour communiquer avec les serveurs

Les lecteurs portatifs (MP3, SmartPhone ou PDA) doivent être compatibles avec les DRM de Microsoft pour lire les fichiers téléchargés par ChronoMédias.

Vous pouvez consulter une liste non exhaustive de lecteurs compatibles ici :
http://bibliomedias.net/bibliomedias/compatibilite_lecteurs_mp3.pdf

COMMENT TÉLÉCHARGER LES MUSIQUES SUR MON ORDINATEUR ?



1) Depuis le portail, une fois votre musique choisie, cliquer sur le lien suivant pour télécharger Chronomédia : [\(Télécharger Chronomédias : permet de récupérer le contenu de vos playlists\)](#).

Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme « ChronoMédias.MSI ». **Cette opération n'est à réaliser qu'une seule fois** car maintenant ChronoMédias est installé sur votre poste.

2) Lancez ChronoMédias à partir du raccourci présent sur le bureau ou dans la liste des programmes du menu démarrer (Attention votre poste doit être connecté à internet). Une identification vous est demandée via la boîte de dialogue suivante :

Référence : c'est le code client de la médiathèque → saisissez **LP1080**


Identifiant : c'est votre numéro de lecteur indiqué au sein de votre carte (en dessous du code barre)

Mot de passe : par défaut votre jour et mois de naissance au format JJMM (exemple : 11 octobre = 1110). Si vous avez changé de mot de passe, renseignez la bonne valeur.


3) Si c'est **votre première visite** de ChronoMédias, il vous faut déterminer l'emplacement où seront enregistrés les médias sur votre disque. Ensuite, vous accédez à la fenêtre présentant la liste des médias en attente de téléchargement.

A présent, tout est prêt pour effectuer votre téléchargement !!

4) Retourner sur le page de recherche du portail et cliquez sur « Ajouter à mon panier Bibliomédias »



Un message vous indiquant que l'album a été ajouté à votre playlist apparaît.



5) Retourner dans Chronomédias pour rafraîchir la liste de téléchargement en appuyant sur « Recharger ». En effet, lorsque chronomédias est ouvert pendant que vous effectuez l'ajout des musiques à télécharger depuis le portail de la Médiathèque, il faut forcer le rafraîchissement.

S'il était fermé pendant cette opération, alors la liste de téléchargement est automatiquement ramenée à l'ouverture de ChronoMédias.

6) La liste des chansons apparaît, sélectionnez celles que vous voulez télécharger puis cliquer sur le bouton « Téléchargement ». Vous pouvez voir la progression du Téléchargement avec la jauge qui se trouve en bas de la fenêtre. Vous ne pourrez pas faire d'autres actions dans ChronoMédias tant que le téléchargement est en cours.

4) Cliquer sur le lien « Ajouter à mon panier Bibliomédias » pour ajouter la musique sélectionnée dans une « play list » à laquelle vous allez accéder ensuite.

5) Une fois le téléchargement achevé, vous retrouvez les informations sur ces derniers dans l'onglet « Mes Fichiers ». « Mes Playlists » vous permettent de créer et d'enregistrer des préférences de lecture que vous écouterez grâce au lecteur de ChronoMédias.

FOIRE AUX QUESTIONS

Quels sont les pré-requis informatiques à l'utilisation de la plateforme Bibliomédias ?

Compatibilité

Sur la plateforme

Accès réservé aux lecteurs de bibliothèques

A partir de votre navigateur, vous pouvez écouter/voir/consulter le contenu fourni par Bibliomédias quelque soit votre système d'exploitation



Pré-requis :

navigateurs :

Internet Explorer à partir de la version 7 (nous vous recommandons de faire une mise à jour si vous avez la version 6)

Firefox à partir de la version 2

Safari à partir de la version 3

Google Chrome

plug-ins à installer dans votre navigateur :

Window Medias Player pour écouter de la musique en ligne,

Adobe PDF pour visualiser les ebooks

paramétrage :

Dans tous les cas, vous devez autoriser le javascript, les cookies et certains activeX pour Internet explorer (ceux-ci sont sans danger). quelque soit le navigateur, **les paramètres par défaut** vous permettrons d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités.

Votre plateforme de téléchargement

Accès réservé aux lecteurs de bibliothèques



A partir de notre logiciel **Chronomédias**, vous pouvez télécharger de la musique et des livres audio. Les fichiers correspondant à ce type de contenu sont au format microsoft **wma** et contiennent des **DRM** qui définissent le prêt numérique (durée de validité, nombre d'écoutesnombre de transferts sur un autre appareil compatible).

Vous définissez votre sélection et **téléchargez** ensuite **en une seule fois l'ensemble** des fichiers.

Transfert des fichiers téléchargés

Transfert d'un ordinateur sur un baladeur ou un téléphone : vous devez vous assurer que ce dernier soit compatible avec les DRM de microsoft (voir la notice de l'appareil). Les iPod ne sont pas compatibles. Le transfert peut se faire soit en suivant la procédure de synchronisation définie par l'editeur soit avec la fonction de synchronisation de WMP.

le transfert d'un ordinateur à un autre n'est pas possible pour des raisons de licence. Dans ce cas, vous pouvez installer chronomédias sur chaque ordinateur et télécharger le contenu sur chacun d'eux,

le transfert sur une clé USB ne vous permettra pas de lire le fichier par la suite.

Quels sont les lecteurs mp3 compatibles avec les pistes au format wma ?

Vous en trouverez le détail à cette adresse :

http://bibliomedias.net/bibliomedias/compatibilite_lecteurs_mp3.pdf

Qu'est-ce que le streaming ?

Ce mode d'accès au fichier permet une consultation immédiate au travers d'un flux, sans que le fichier ne soit enregistré sur l'ordinateur.

Sur la plateforme, je n'arrive pas à écouter la musique, même en streaming ?

Vérifiez que vous êtes identifié ; puis, vérifiez le bon branchement de vos périphériques audio. Voir la question : Mon mot de passe/identifiant n'est pas reconnu.

Je veux écouter une piste en streaming, mais le lecteur Bibliomédias ne s'ouvre pas.

Dans les options de votre navigateur, choisissez d'autoriser les pop-up pour ce site Internet.

Je veux écouter une piste en streaming ; le lecteur s'ouvre, mais l'écoute ne se lance pas, avec le message «en cours de connexion»

Pour la lecture de certains albums en streaming, l'ouverture du port 554 est nécessaire.

Mon mot de passe/identifiant n'est pas reconnu.

Vérifiez la casse (minuscules/majuscules) ; vérifiez auprès de la bibliothèque que votre inscription ne soit pas arrivée à son terme.

Le lecteur Bibliomédias ne s'affiche pas, avec le message «plug-in manquant».

Vous devez télécharger les plug-ins manquants à votre navigateur Internet. Ex :<http://port25.technet.com/pages/windows-media-player-firefox-plugin-download.aspx> pour Mozilla Firefox.

Je suis sous Internet Explorer Version 8; lors de l'écoute en streaming, une image s'affiche, et la piste ne démarre pas.

Ce problème technique, lié à l'utilisation du navigateur Internet Explorer, se résout très simplement : il suffit de cliquer une fois en haut à droite sur l'icône

J'ai mis un fichier dans mon panier. Pourtant, rien ne se lance. Que dois-je faire?

Après avoir placé le fichier dans votre panier, vous devez maintenant le télécharger grâce à notre logiciel Chronomédias. Il a l'avantage de permettre le téléchargement d'une liste de plusieurs pistes en un seul clic.

Je possède un Mac, la navigation sur la plateforme est-elle possible ?

Oui, le système d'exploitation Mac OS est compatible avec la navigation sur notre plateforme ; toutefois, le lecteur Bibliomédias utilise Windows Media Player. Il vous faudra donc télécharger la version 9 (minimum) de Windows Media Player pour Mac, à l'une des deux adresses suivantes :
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1e974157-5031-4ac6-840a-6e07547b6aeb&DisplayLang=fr> OU

<http://www.apple.com/downloads/macosx/video/windowsmediaplayerformacosx.html>

Mon pare-feu bloque l'utilisation de Chronomédias, pourquoi ?

La communication entre Chronomédias et les serveurs Bibliomédias est essentielle pour générer et télécharger les fichiers qui sont dans votre panier. Il faut donc ouvrir les ports 21 (FTP), 1024 et 1099 pour communiquer avec les serveurs de Bibliomédias. Chronomédias permet une mise à jour automatique ; pour la gérer, Chronomédias installe un logiciel «Chronomedias_Updater.exe», et parfois un autre fichier nécessaire à cette mise à jour, « wdmofic.exe » ; il est impératif que les pare-feux ne bloquent pas ces logiciels, car cela empêcherait la mise à jour.

Lorsque je veux « recharger » mon panier, mes fichiers n'apparaissent pas.

Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne, car elle est indispensable pour cette opération.

Le nom de certaines de mes pistes est écrit en rouge, et celles-ci ne sont plus lisibles.

Vérifiez que vous n'avez pas déplacé le fichier. Chronomédias garde en mémoire le chemin d'emplacement du fichier ; si celui-ci est modifié, il lui est impossible de le retrouver. Après le

téléchargement, les fichiers n'apparaissent plus. Ils se trouvent à présent dans l'onglet « Mes fichiers », qui fonctionne comme une bibliothèque et vous permet d'organiser vos pistes comme vous le souhaitez.

Le téléchargement sur mon téléphone/PDA ne fonctionne pas.

Il faut synchroniser via un logiciel comme Windows Media Player ou Microsoft Activesync, en utilisant le câble fourni avec votre téléphone, car mettre la musique sur la carte mémoire du téléphone ne fonctionne pas. En effet, les DRM (Digital Rights Management) ne sont pas transférés.

Lorsque j'ouvre Windows Media Player, un message d'erreur me dit que le logiciel ne peut pas lire les fichiers car ils sont protégés. Que faire ?

Votre logiciel est dans l'impossibilité de lire les pistes car il lui manque un « patch » (code correctif) qui lui permet de reconnaître les DRM (Digital Rights Management) qui y sont associées. Ce correctif est à télécharger à cette adresse :

<http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlupdate.html> et en utilisant impérativement le navigateur Internet Explorer.

Je possède un lecteur MP3 de marque Apple (Ipod, Iphone...), puis-je l'utiliser pour lire les fichiers chronodégradables ?

Bibliomédias utilise les DRM de Microsoft, et produit donc des fichiers au format « wma » protégé, qui n'est pas lu par les appareils d'Apple. Pour voir le détail des appareils compatibles, rendez-vous à l'adresse suivante : Lecteurs compatibles

J'ai été à la bibliothèque et ai récupéré des fichiers avec ma clé usb, mais ceux-ci ne se lancent pas sur mon ordinateur personnel.

Les fichiers ne peuvent pas être transférés d'un ordinateur à un autre, du fait de la présence des DRM. Pour récupérer des fichiers à la bibliothèque, il faut venir avec le câble usb qui relie le pc à votre lecteur mp3 ou à votre téléphone.

Protection de la base de données.

Votre mot de passe est crypté dans notre base de données, qui est protégée. De plus, Bibliomédias s'engage bien sûr à ne pas communiquer vos données.

Je suis professeur, puis-je faire écouter des pistes musicales en classe ou les diffuser lors de spectacles de fin d'année ?

Tout à fait, les droits des pistes musicales comprennent la diffusion et l'écoute dans un cadre scolaire.